

Soporte técnico.

Manual de usuario.


Back Up - DigivibeMX

Acerca de la herramienta Back Up.

¿Para qué sirve?

Nos permite realizar una copia de seguridad de la información contenida en nuestras bases de datos.


Esta herramienta la encontramos en la pestaña “Data Base” en el menú superior de DigivibeMX 11. La herramienta tiene la leyenda “Copia de seguridad”.



A continuación, se describe paso a paso la metodología adecuada para realizar la copia de seguridad de la base de datos especificando la funcionalidad de cada una de las opciones que nos ofrece DigivibeMX 11.


Paso 1. Seleccionamos la base de datos de objetivo.

Al seleccionar la herramienta, DigivibeMX 11 nos abrirá un menú como el que se muestra en la siguiente imagen. Procedemos a abrir la base de datos donde verteremos la información. En DigivibeMX debes tener abierta la que quieres respaldar.



Paso 2. Selección de máquinas a las que se realizará el respaldo.


El apartado nos muestra todas las compañías y máquinas contenidos en la base de datos seleccionada y abierta en el paso anterior.



- **Seleccionar máquinas.** Esta opción permite seleccionar de manera automática todas las máquinas contenidas en la base de datos.

- **Expandir todo.** Permite visualizar todas las máquinas contenidas en la base de datos en cuestión para poder seleccionar específicamente o hacer excepciones.


Paso 3. Filtro de fechas. Procedemos a determinar el intervalo de tiempo en el cual se encuentren los datos los cuales desees respaldar.



Seleccionando la opción “*Todo el tiempo*” estamos indicando el respaldo de toda la información existente en dicha base de datos. De lo contrario, también puede seleccionar el intervalo de fechas específicas.


Paso 4. Opciones de exportación.

Este apartado nos permite seleccionar específicamente qué información queremos respaldar. Las casillas no seleccionadas no serán consideradas en la copia de seguridad.




Una vez definida la información podemos iniciar la copia de seguridad haciendo clic en el botón ubicado en la parte inferior.

Paso 5. Iniciar la copia de seguridad.



Previo a comenzar el respaldo, el software debe abrir una ventana con el reporte de la copia a realizar, como se muestra en la imagen a la izquierda.

Este reporte indica el estado del respaldo, los datos procesados, si hay inconsistencias, datos pendientes o tablas con errores.



El reporte indicará un 100% en el progreso cuando la copia de seguridad esté lista. De esta manera concluimos el proceso.

*** Es importante mencionar que los datos respaldados serán eliminados de la base de datos originaria y se encontrarán en la base de datos nueva.**